# Manual HOD v13

# Versão 1.2 - 19/10/2018





# Sumário

1.	Introdução	3
2.	Pré-requisitos 2.1. Sistemas Operacionais Compatíveis 2.2. Navegadores Compatíveis 2.3. Máquina Virtual Java 2.4. Regras de <i>Firewall</i> 2.5. Cadeias de Certificados	4 4 4 5 5
3.	Acessando o HOD	6
4.	Utilizando o HOD 4.1. Tela de sessões 4.2. Sessão de Terminal 4.2.1. Impressão de Telas 4.2.1.1. Impressão de Múltiplas Telas 4.2.1.1.1 Coletando telas 4.2.1.1.2 Processando a coleta 4.2.2. ZipPrint 4.2.2.1. Configuração de Perfil 4.2.2.2. Imprimindo o Resultado de Uma Consulta 4.2.3. Remapear funções do Teclado 4.3. Sessão de Impressão 4.3.1. Ativando a Sessão de Impressão 4.3.2. Configurando uma nova Sessão de Impressão	9 .10 .10 .11 .13 .14 .16 .23 .25 .27 .27
5.	Procedimentos para remoção do HOD	. 34
6.	Impressão endereçada nos sistemas operacionais GNU/Linux	.37
7.	Tratamento de Mensagens de Erro e de Alerta 7.1. Grupo 1 – HOD Estação de Trabalho 7.2. Grupo 2 – HOD Autenticação 7.3. Grupo 3 – HOD CICS. 7.4. Grupo 4 – HOD Ambiente 3270	.39 .40 .41 .42 .43
8.	Glossário	.45



# 1. Introdução

Este Manual apresenta os pré-requisitos para instalação, procedimentos necessários para o uso e algumas funcionalidades do Emulador HOD versão 13.

O HOD (Host On Demand) é um serviço de emulação 3270 via web navegador, com recursos de criptografia forte de 128 bits e controle de acesso integrado ao Sistema de Controle de Acesso (Senha Rede).

A solução foi implementada com o produto Host On Demand da IBM, conhecido pela sigla HOD, cujo processamento está centralizado num servidor de grande porte OS/390 (mainframe).

Dentre as principais características do serviço HOD, podemos citar:

- É um emulador de terminais desenvolvido em Java (applets), que suporta TN3270E e emulação de impressora 3287, entre outros dispositivos;
- Suporta impressão endereçável e impressão de telas.;
- Todas as sessões com criptografia forte (SSL) de 128 bits;
- Associação de netnames de vídeo e impressora sempre a um CPF fixo;
- Acesso dedicado ao CPF que iniciou a sessão, evitando acessos indevidos quando o usuário esquece a sessão logada.



# 2. Pré-requisitos

Para utilizar o HOD é necessário:

- Ser usuário cadastrado no Senha Rede Serpro;
- Acesso à Internet;
- Possuir regras de Firewall adaptadas ao uso do HOD;
- Ter instalado a solução do Java Web Start que foi disponibilizada pela Oracle em substituição aos antigos applets do Java;

# 2.1. Sistemas Operacionais Compatíveis

Os seguintes sistemas operacionais se mostraram compatíveis com o HOD v13:

- Ubuntu 16.04 LTS;
- Microsoft Windows 7 (Enterprise/Professional);
- Microsoft Windows 8.1; (Enterprise/Professional/Standard);
- Microsoft Windows 10 (Enterprise);
- Mac OS X 10.

# 2.2. Navegadores Compatíveis

Os seguintes navegadores Web se mostraram compatíveis com o HOD v13:

- Apple Safari (v.8.0 / v.10);
- Google Chrome (v.44 / v.45 / v.46 / v.47 / v.50);
- Microsoft Edge (v.20 / v.25 / v.38);
- Microsoft Internet Explorer (v.10 / v.11);
- Mozilla Firefox (v.36 / v.38 / v.40 / v.42 / v.44 / v.50 / v.53);
- Mozilla Firefox ESR (v.45);

# 2.3. Máquina Virtual Java

As seguintes máquinas virtuais Java são compatíveis com o HOD v13:

Oracle Java SDK/JRE/JDK 8 (v 1.8.0\_111 / v 1.8.0\_121 / v 1.8.0\_131)
 Obs: Versões de Java mais recentes poderão funcionar mais não foram homologadas pelo fornecedor da solução (IBM)



# 2.4. Regras de Firewall

Caso não exista nenhum Firewall configurado na rede, desconsiderar as recomendações a seguir.

Para permitir o acesso ao serviço Emulador HOD será necessário liberar portas nos serviços de rede (Proxy, Firewall etc) para entrada e saída no endereço da página WEB de Login do emulador, conforme o emulador que está sendo acessado.

Portas a serem liberadas:

- 80 HTTP
- 443 HTTPS
- 23000 Telnet Seguro Terminal 3270

#### 2.5. Cadeias de Certificados

Devem ser realizados os procedimentos para baixar os certificados que formam a cadeia de certificação da estrutura de confiança do ICP-Brasil. Essas cadeias de certificação são necessárias para o acesso ao Emulador HOD v13.

1. Acessar na página http://www.iti.gov.br/repositorio;

2. Clicar em menu "Repositório da AC Raiz" e baixar o "<u>Certificado da AC Raiz da ICP-Brasil</u> <u>v2</u>";

3. Retornar para a página de repositório em clicar em "Cadeias da ICP-Brasil";

4. Clicar em "AC Receita Federal" e em seguida clicar no "Download" da "Cadeia V2"

5. Clicar em "<u>AC Serpro RFB de 2º nível</u>" e em seguida clicar no "<u>Download</u>" da Cadeia V2 – AC SERPRO RFB – SSL.

Obs: A instalação dos Certificados deve ser realizada conforme as janelas de confirmação do navegador instalado na estação do usuário.



# 3. Acessando o HOD

Para acessar o HOD V13 basta digitar o endereço da página de Login do emulador, conforme o Emulador HOD que está sendo acessado.

Nos procedimentos a seguir é descrito como exemplo o acesso ao Emulador HOD Conveniados disponível em uma das URLs abaixo, de acordo com a aplicação e o tipo de usuário:

Aplicação HOD	URL de acesso
HOD Conveniados / Receita Federal do Brasil	https://www47.receita.fazenda.gov.br
HOD SISCOMEX	https://www49.receita.fazenda.gov.br
HOD SERPRO - CIVIL	https://hod.serpro.gov.br
HOD SERPRO - Corporativo	https://hod.serpro

Ao digitar o endereço em seu navegador, a página de autenticação será apresentada:



Página de autenticação (ex.: HOD Conveniados / Rede Receita Federal)



#### Primeiro Acesso:

Após a autenticação no Senha Rede, se este for o primeiro acesso ao HOD13 na estação, será necessário aceitar o download do arquivo **.JSP** fornecido pela IBM conforme imagem abaixo:

🐵 🗈 Abrir "hodconvws.jsp"
Você selecionou abrir:
hodconvws.jsp
tipo: Arquivo JNLP (2,5 KB) de: https://www47c.receita.fazenda.gov.br
O que o Firefox deve fazer?
Oracle Java 8 Web Start (aplicativo padrão) ✓
◯ Salvar arquivo ( <u>D</u> )
🗌 Fazer isso auto <u>m</u> aticamente nos arquivos como este de agora em diante.
Cancelar OK
Abrir arquivo isp

Abrir arquivo .jsp

Deverá estar selecionado a opção **Abrir com Oracle Java 8 Web Start (aplicativo padrão)** e em seguida clicar no botão **OK**. É possível que o seu navegador de internet não reconheça a autenticidade de certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, se isso ocorrer, será exibida a seguinte tela:



Advertência de segurança

Clique em "Continuar" e em seguida se dará o processo de download e instalação do Java Web Start. Ao término da instalação, será exibida uma tela do Java, solicitando a confirmação para execução do aplicativo:





Confirmação de execução do HOD

Se preferir, marque a opção "Não mostrar novamente..." para evitar essa necessidade de confirmação no futuro. Após a confirmação, será exibida a tela inicial do HOD:

× - D Painel de controle			
Sessão Configurada	ciar uma sossão	Procurar	Sessões Ativas
327 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3	270 AFJCG		Terminal 3270 A
Termin: <u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar De <u>f</u> inições <u>E</u> xibir <u>C</u> om	nunicação Aç <u>õ</u> es <u>Aj</u> uda		
	6 🗣 🖶 🦆		e 🕁 😳
TELA 002 CODIGO : CPF DO USUARIO USUARIO: NOME DO USUARIO NETNAME: AWVAFJCG ULTIM	- MENU DE SISTEMA O ACESSO: 19/10/2010	AS - BASE: 9 DATA: 3 09:55:46 HORA: 1	SAO03 19/10/2018 10:42:35
POSICIONE O CURSOR NA LINHO	A DO SISTEMA DESEJAD	DO E TECLE <enter>:</enter>	
NOME BI	ASE PSEUDO	DESCRICAO	
CGRS SI ORYX SI ORYX-TRE SI SGP SI SIMCD BS SIMCAV-APOIO SI SIMRAV-APOIO-HO SI SISGAD BS	A004 A003 A004 A003 SB02 A003 A003 A004 SB03	CONTROLE DE GRS FERRAM MODEL NEGOC DI SISTEMA DRYX - TREINI SISTEMA DE GESTÃO DE SISTEMA UTILIZAÇÃO DI SIMRAV-APOIO SIMRAV - APOIO HOMOLI SISTEMA DE GESTÃO ACI	RIX AMENTO PESSOAS A SUPCD OGACAO ADêMICA
COMANDO ==> PF3=SAI PF4=LIBERA PF7=VI MA_+ a	OLTA PF9:	LIMPA PF10=PSEUDO PF	11=AUTO T02 22/016 pr:23000 8 168
	Ajuda Console J	ava	

Tela inicial do HOD (Terminal 3270)



Observação: O netname do terminal está informado na barra de endereço do emulador: Terminal 3270 – A – netname do terminal (KWVxxxxx ou KWTxxxxx).

Na área de trabalho deverá surgir também um ícone de acesso ao HOD conforme abaixo:



Ícone da Área de Trabalho

# 4. Utilizando o HOD

#### 4.1. Tela de sessões

A primeira tela apresentada, após a autenticação, será a "Tela de Sessões", que permite gerenciar as sessões no HOD:s

🛞 — 💷 Rede Receita Federal - HOD	
Host On-Demand Client	
Sessão Configurada Dê um clique duplo em um ícone para iniciar uma sessão.	Procurar Sessões Ativas
Dé um clique duplo em um icone para iniciar uma sessão.	
Ajuda	Console Java

Tela de sessões do HOD



Por padrão existem 4 sessões pré-configuradas:

- Terminal 3270;
- Impressora 3270;
- Relatórios 80 colunas;
- Relatórios 132 colunas.

**Observação**: podem ser criadas novas sessões conforme necessidade (relatórios customizados).

No canto direito da janela são informadas as Sessões Ativas (já iniciadas). Caso não tenha sido realizada nenhuma customização no HOD, apenas a sessão Terminal 3270 será automaticamente iniciada.

#### 4.2. Sessão de Terminal

Trata-se da sessão do HOD que emula o Terminal 3270. Por definição esta sessão sempre será iniciada automaticamente após a autenticação:

😣 — 💷 Terminal 3270 - A - AV	VVAFJCG			
<u>Arquivo Editar Definições Exibir C</u>	omunicação Aç	<u>õ</u> es <u>A</u> juda		
🔓 🔁 📴 📑 р		🖷 📮		🖷 🔗 🖬 😳
TELA 002 CODIGO : CPF DO USUARIO USUARIO: NOME DO USUARIO NETNAME: AWVAFJCG ULT	- MENU DE IMO ACESSO: 1	SISTEM	AS - 8 09:55:46	BASE: SA003 DATA: 19/10/2018 HORA: 10:42:35
POSICIONE O CURSOR NA LI	NHA DO SISTEM	1A DESEJA	DO E TECLE <en< td=""><td>TER&gt;:</td></en<>	TER>:
NOME 	BASE	PSEUDO	DESCRICAO	
CGRS ORYX ORYX-TRE SGP SIMCD SIMRAV-APOIO SIMRAV-APOIO-HO SISGAD	SA004 SA003 SA004 SA003 BSB02 SA003 SA004 BSB03		CONTROLE DE G FERRAM MODEL SISTEMA ORYX SISTEMA DE GE SISTEMA UTILI SIMRAV-APOIO SIMRAV - APOI SISTEMA DE GE	RS NEGOC ORIX - TREINAMENTO STãO DE PESSOAS ZAÇÃO DA SUPCD O HOMOLOGACAO STãO ACADêMICA
COMANDO ==>				
PF3=SAI PF4=LIBERA PF7	=VOLTA	PF9	=LIMPA PF10=PS	EUDO PF11=AUTO T02
MA <b>_</b> + a				22/016
	Occoño do	Townsing	hod.s	erpro.gov.br:23000 👌 168

Sessão do Terminal 3270

#### 4.2.1. Impressão de Telas

A impressão de uma cópia de tela atual pode ser feita para impressoras instaladas no *Desktop* ou em rede.





Terminal 3270 (Imprimir Tela Atual)

Se preferir, navegue pelo menu Arquivo  $\rightarrow$  Imprimir Tela. Ou, ainda, utilize as teclas de atalho "CTRL + P".

#### 4.2.1.1. Impressão de Múltiplas Telas

Este recurso permite escolher telas para impressão de forma conjunta. Por padrão, a impressão é feita apenas uma tela por página, porém existe a opção de imprimir diversas telas por página. Para tanto, siga os dois passos abaixo:

1º. Desabilitar a opção "Utilizar modo de impressão Java":

Navegue pelo menu Arquivo  $\rightarrow$  "Configuração da Tela de Impressão":

<u>A</u> rquivo	<u>E</u> ditar	De <u>f</u> inições	Exibir	<u>C</u>	om	unica	ção	Aç	; <u>õ</u> es	<u>Aj</u> uda	
<u>C</u> onfigur	ação da	Tela de Impr	essão			0		ι.	a 74,		
<u>I</u> mprimir	Tela					T	_ <b>L</b>	-	in d		
Imprimir	<u>G</u> ráfico	s									
<u>C</u> oleta d	e Telas (	de Impressão	)	۲							
<b>Z</b> ipPrint				۲							
Configur	ar Impre	e <u>s</u> sora									
Configur	ação da	Página			9	59	14			UL	TIM
<u>S</u> alvar e	Sair										
	INS		E0		0		S	JR		IA_I	I NI-
Me	enu C	Jonfigur	açao	а	а	I el	а а	e	тр	ress	ao

Na tela "Configuração da Tela de Impressão" selecione a opção "Não" para o campo "Utilizar modo de impressão Java" e clique no botão "OK":

8 Configuração de Print Screen	
Se você configurar o modo de impressão Java definições de impressão utilizando os itens Cor Configuração da Página no menu Arquivo.	como Não, configure as nfiguração da Impressora e
Utilizar modo de impressão Java	Sim O Não
Ativar a Cópia de Tela Iniciada pelo Host	🔾 Sim 🖲 Não
Cabeçalho	
Posição	Centro 👻
Texto	
Rodapé	
Posição	Centro
Texto	
- Impressão Colorida	
Imprimir colorido	⊖ Sim
Imprimir cor de segundo plano	Não 🗸
Suprimir diálogo de impressão ao imprimir	⊖ Sim ⑧ Não
Utilizar Várias Telas de Impressão por Página	⊖ Sim
Número de Telas por Página	1
OK Configuração da Página	Impressora Cancelar Ajuda

Configuração de Print Screen

# 2º. Alterar a Configuração da Página:

Navegue pelo menu Arquivo → "Configuração da Página":

😣 🗐 🗊 Terminal 3270 - A - KWVP9594			
<u>Arquivo</u> <u>Editar Definições Exibir Comunicação</u>	Aç <u>õ</u> es <u>A</u> juda		
Configuração da Tela de Impressão		🔿 🔁	📩 📑 🖏 🔗 🖬 😳
Imprimir <u>G</u> raficos	– MENU DE	E SISTEM	IAS -
<u>C</u> oleta de Telas de Impressão			BASE: SA001
ZipPrint •	TIMO OCESSO, (	21001201	UHIH: 0//08/2018
Configurar Impressora	11M0 MCE330: 0	977087201	18 21:44:39 NUKH: 22:00:41
Configuração da Página DR NA L	INHA DO SISTEM	A DESEJE	NDO E TECLE (ENTER):
Salvar e Sair		DESEST	
NOME	BASE	PSEUDO	DESCRICAO
CGPS	50004		CONTROLE DE CRS
DEMANDAS-SERPRO	58003		SISTEMA DE CONTROLE DE DEMANDA
ORYX	SA003		FERRAM MODEL NEGOC ORIX
ORYX-TRE	SA004		SISTEMA ORYX - TREINAMENTO
PLACONT	SA003		PLAN.ORC.CONTATOS DE DESPESA
SENHA-REDE	BSB02		SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
SENHA-REDE	RI002	SR	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
SGP	SA003		SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
SIMCD	B2B05		SISTEMA UTILIZAÇAO DA SUPCD
			CONTINUE
COMANDO ==>			CONTINOA
PF3=SAI PF4=LIBERA PF	7=VOLTA PF8=AV	ANCA PFS	ELIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02
M <u>A</u> + a			22/016
			▲ 💉 www47.receita.fazenda.gov.br:23000 👂 168
,		~ .	

Menu Configuração da Página

Na tela "Configuração da Página" altere o campo "Máximo de linhas por Página" para 48 e clique no botão "OK".



😣 Configuração de Página	
Caracteres por polegada	12 💌
Linhas por polegada	6 🗸
Máximo de Linhas por Página	60
Máximo de Caracteres por Linha	80
Suprimir Linhas Nulas	🔾 Sim 🖲 Não
Imprimir Nulos como Espaços	🖲 Sim 🔾 Não
Utilizar Várias Telas de Impressão por Página	🔿 Sim 🖲 Não
Número de Telas por Página	2 💌
OK Cancelar Rede	Opções Avançadas finir Todos Ajuda

Configuração de Página

**Observação:** A tela padrão do Terminal 3270 possui 24 linhas por 80 colunas. Informando o valor 48, assegura-se que 2 (duas) telas serão impressas por página.

#### 4.2.1.1.1 Coletando telas

Para coletar as telas que serão impressas, navegue pelo menu Arquivo → Coleta de Telas de Impressão e clique na opção "Coletar Tela". Ou, clique no penúltimo ícone do menu horizontal. A tela atual será armazenada para posterior utilização. Repita esse procedimento em todas as telas que serão impressas:



Menu Coleta de Telas de Impressão



Manual HOD v13 – SUPCD/CDATE/CDAPA



#### 4.2.1.1.2 Processando a coleta

Após coletar todas as telas a serem impressas, navegue pelo menu Arquivo  $\rightarrow$  Coleta de Telas de Impressão e clique na opção "Processar Coleta":

😣 🗆 🗉 🛛 Terminal 3270 - A - KV	WVP9594				
<u>Arquivo</u> <u>E</u> ditar De <u>f</u> inições <u>E</u> xibir	<u>C</u> omunicação Aç <u>õ</u> es <u>Aj</u> uda	a			
<u>C</u> onfiguração da Tela de Impressão Imprimir Tela	<b>F+</b> 🖣 🗖	ੳ ∎ 🖶 省			e 🕁 😳
Imprimir <u>G</u> ráficos	– MF	NU DE SIST	EMAS -		
<u>C</u> oleta de Telas de Impressão	<u>C</u> oletar Tela			BASE: S	5A001
ZipPrint •	Imprimir e Excluir Coleta	50. 07/00/0	040 04.44.90	DATA: 0	9770872018
Configurar Impre <u>s</u> sora	Imprimir e Manter Coleta	30: 0770872	010 21:44:39	HUKH: 2	22:00:41
Configuração da Página	Processar Coleta	ISTEMA DESE	JADO E TECLE (E	ENTER>:	
<u>S</u> alvar e Sair	Excluir Coleta				
NOME	\sqcap Imprimir Coleta na <u>S</u> aída	PSEUD	0 DESCRICAO		
CARE	60004			0.0.0	
LGK2	SEDDDO SOOGS		SISTEMO DE (	GK3 Controle i	
ORYX	SAUU3		FERRAM MODEL	NEGOC OF	PTX
ORYX-TRE	SA004		SISTEMA ORYX	K - TREIN	AMENTO
PLACONT	SA003		PLAN.ORC.COM	NTATOS DE	DESPESA
SENHA-RED	E BSB02		SISTEMA DE (	CONTROLE I	DE ACESSO
SENHA-RED	E RI002	SR	SISTEMA DE (	CONTROLE D	DE ACESSO
SGP	SA003		SISTEMA DE (	GESTãO DE	PESSOAS
SIMCD	B2B02		SISTEMA UTIL	_IZAÇAO DA	A SUPCD
				C	
COMANDO ==>					
PF3=SAI PF4=LIB	BERA PF7=VOLTA	PF8=AVANCA P	F9=LIMPA PF10=F	SEUDO PF:	11=AUTO T02
М <u>А</u> + а					22/016
			• 🗡 ww	w47.receita.fazen	da.gov.br:23000 👂 168
,				~	, -

Menu Processar Coleta de Telas de Impressão



#### Será mostrada a seguinte janela com todas as telas coletadas:

Processar Coleta de Telas de Impressão

Para visualizar uma tela em particular, clique com o mouse na miniatura da tela desejada:



Processar Coleta de Telas de Impressão (Visualização de tela)

Então, selecione quais telas serão impressas. A seleção pode ser individualmente ou em conjunto. Para selecionar as telas individualmente, clique com o mouse na caixa de seleção da tela desejada. Já para selecionar todas, clique no botão "Selecionar Todos".

Para imprimir as telas coletadas e selecionadas, clique no botão "Imprimir e Manter Selecionados" ou "Imprimir e Excluir Selecionados". As telas serão enviadas para a impressora configurada na estação de trabalho do usuário. Caso as telas tenham sido mantidas, para excluí-las, clique no botão "Excluir Selecionadas".

Após concluir a impressão, clique no botão "OK".



## 4.2.2. ZipPrint

O ZipPrint fornece uma maneira fácil e automática de imprimir o resultado de uma consulta exibido em uma sessão de terminal 3270. Com alguns cliques do mouse você pode imprimir todo o conteúdo de uma ou várias telas.

O ZipPrint funciona através da paginação rápida por todas as telas de resultado da consulta, capturando os dados a serem impressos a partir de cada tela e enviando-os para o destino de impressão configurado.

#### 4.2.2.1. Configuração de Perfil

Para cada tipo de consulta, que se deseja utilizar as facilidades do ZipPrint, o usuário deve configurar um perfil que espelhe as características da consulta. Um perfil é um conjunto de parâmetros que identificam de maneira inequívoca uma consulta.

A criação/configuração de um perfil é demonstrada a seguir.

#### Passo 1

Executar uma consulta e posicionar na primeira tela de resultado:

	PERIOD	O AQUISIT	EV0							
SITUACA	D DATA INICI	DAT DAT	TA TI 11NO DI	OTAL 1 IAS	ENICIO GOZO	QTDE DIAS	OPC ABO	0PC 13	AD. 50%	AD. PARC
TIRADA SZ	PARC. 02/05/	1979 01/0	5/1980	30						
		PRIMEIRA	PARCELA	- 01/	/02/1981	30	NAO	NAO	NAO	SIM
TIRADA S/	PARC. 02/05/	1980 01/0	5/1981	30			110.0	114.0	114.0	0.74
TTRODO C /	0000 02/0E	PRIMEIRA (1091_01/01	PARCELA	- 01/ 20	/01/1982	30	NHU	NHU	NHU	SIM
TINHUH 57	PHRG: 02/05/	PRIMETRA	PORCELO	- 81.	/81/1083	38	Non	STN	Non	STN
TIRADA S/	PARC. 02/05/	1982 01/0	5/1983	20	01/1000		inite.		inite	0.411
		PRIMEIRA	PARCELA	- 11	02/1984	20	SIM	SIM	NAO	SIM
TIRADA SZ	PARC. 02/05/	1983 01/0	5/1984	30						
		PRIMEIRA	PARCELA	- 01/	/01/1985	20	SIM	SIM	NAO	SIM
TIRADA S/	PARC. 02/05/	1984 01/0	5/1985	30						

Resultado de consulta



# Passo 2

Navegar no menu Arquivo  $\rightarrow$  ZipPrint  $\rightarrow$  Personalizar Perfis:

📵 Terminal 3270 - A - KWVAFJCG



Menu ZipPrint (Personalizar Perfis)

#### Passo 3

Aparecerá a seguinte janela para a criação do perfil. Clique no botão "Novo":

🕒 Personalizar Perfis 🛛 🕹							
Aplicativo	Aplicativo Novo perfil ~						~
Perfil Avançado							
– Identificação –							
	Linha	Col			Ca	deia	
Palavra-chave	3	2	EDIT				
Cadeia Superior	5	2	Тор	of Data	******	*******	*****
Cadeia Inferior	-1	2	ottor	n of Da	ta *****	*******	*****
lntervalos de In	npressã						
			De	Δt	té		
			Linha	Col	Linha	Col	
	Primeir	a Tela	6	2	24	-1	
Te	las Rest	antes	5	2	24	-1	
			ncluir	a Cadei	a Inferio	or	
<ul> <li>Definições de R</li> </ul>	lolagem	I					
Tecla	E DES	Encami	nhar	Retr	oceder		
	Resta	urar Po	isicão d	da Tela	após Im	pressão	
<u> </u>							
		Nov	0	Exc	luir		
OK Cancelar Ajuda							

ZipPrint (Personalizar Perfis)



# Passo 4

Informe o nome do perfil que será criado e clique no botão "OK":

Novo Nome de Perfil						
Novo perfil						
OK Cancelar Ajuda						
ZipPrint (Novo Nome de Perfil)						

A janela com o novo perfil será mostrada:

🙂 Personalizar Perfis 🛛 🗙							×	
Aplicativo	Aplicativo Novo per			fil			~	
Perfil Avançado	»							
ldentificação —	- Identificação							
	Linha	Col			Ca	deia		
Palavra-chave	3	2	EDIT					
Cadeia Superior	5	2	Тор	of Data	******	*******	*********	**
Cadeia Inferior	-1	2	otton	n of Dat	ta *****	*******	******	**
_ Intencios de la	apress <sup>2</sup>							
intervalos de in	ipressa	0	D.,					
			Linha	Col	te Linha	Col		
	Primeir	a Tela	6	2	24	-1		
Te	las Rest	tantes	5	2	24	-1		
			ncluir	a Cadei	a Inferio	or	4	
— Definições de R	olagem	n ——						
		Encami	inhar	Retr	oceder			
Tecla	is PF8			PF7				
	Resta	iurar Po	sição d	la Tela a	após Im	pressão	)	
	Novo							
	Ok	<b>C</b>	Cance	lar	Ajud	a		

Personalizar Perfis (Novo Perfil)



## Passo 5 – Identificação

Campo "Palavra-Chave": Digite a linha e coluna iniciais de uma cadeia de caracteres que aparece na mesma localização em cada tela de resultado da consulta. Em seguida, digite a cadeia de caracteres, utilizando os mesmos caracteres maiúsculos ou minúsculos como no original.

SRH,FERI MATRICULA: ORGA0:	AS,CO	NSUL	ΤĤ,	FE01	( <u>c</u> 01	ISULT	REGISTR	O FERI	AS )_ USUAI	RIO :			
9 Personalizar Pe Aplicativo	rfis	Cor	nsult	a Féria	5				QTDE DIAS	OPC ABO	0PC 13	AD. 50%	AD. PARC
Perfil Avançado									1 30	NAO	NAO	NAO	SIM
Identificação									2 30	NAO	NAO	NAO	SIM
	Linha	Col			Ca	deia			3 30	NAO	SIM	NAO	SIM
Palavra-chave	1	33	40	ONSUL	TA REG	ISTRO	FERIAS>						
Cadeia Superior	5	2	-	****	*****	*****	******		4 20	SIM	SIM	NAO	SIM
Cadeia Inferior	-1	2	- 4	*****		*****	*******		5 20	SIM	SIM	NAO	SIM
Intervalos de Impre	ssão								5 30	NAO	SIM	NAO	SIM
		Li	De nha	Col	Até Linha	Col	_						-
Pri	meira Te	da 6	8	2	24	-1							81/833
Telas	Restant	es 5		2	24	-1							01/033

Personalizar Perfis (Palavra-chave)

#### Passo 6 – Identificação

Cadeia Superior – Digite a linha e coluna iniciais de uma cadeia de caracteres que aparece na primeira tela de resultado da consulta. Em seguida, digite a cadeia de caracteres, utilizando os mesmos caracteres maiúsculos ou minúsculos como no original.

SRH,FERI	AS,CONS	ULTA,	,FE01	( 00	ISULTA	REGIST	RO FERI	(AS )	RT0 .			
MATRICULA: ORGEO:								0504	.10			
👙 Personalizar Per	rfis						×	QTDE	OPC	OPC	AD.	AD.
Aplicativo		Consul	ta Féria	s			~	DIAS	ABO	13	50%	PARC
Perfil Avançado	1							1 30	NAO	NAO	NAO	SIM
Identificação	/							Z 30	NAO	NAO	NAO	SIM
	Linha C	, foi		Ca	deia			3 30	NAO	SIM	NAO	SIM
Cadeia Superior	3 3	_ 1	MATRIC	JLAD	ISTRO	PERIAS		4 20	SIM	SIM	NAO	SIM
Cadeia Inferior	-1 2		*****	*****	******	*******	1	5 20	SIM	SIM	NAO	SIM
Intervalos de Impre	ssão				-		-	5 30	NAO	SIM	NAO	SIM
		De Linha	Col	té Linha	Col							
Prir Telas F	neira Tela Restantes	6 5	2	24 24	-1 -1							03/003

Personalizar Perfis (Cadeia Superior)



## Passo 7 – Identificação

Cadeia Inferior – Digite a linha e coluna iniciais de uma cadeia de caracteres que aparece na última tela de resultado da consulta. Em seguida, digite a cadeia de caracteres, utilizando os mesmos caracteres maiúsculos ou minúsculos como no original.

SRH,FERI	AS,CONSULTA,FE01	( CON	SULTA	REGISTRO FERIAS )		
MATRICULA: ORGAO: 803	불 Personalizar Per	fis				
CTTUOC	Aplicativo	Aplicativo		ulta Férias	~	0.00
SITUHC	Perfil Avançado					9% PARC
TIRADA S	Identificação					
TIRADA S	Palavra-chave	Linha 1	Col 33	Cadeia CONSULTA REGISTRO FERIAS		HU SIM
PROG. S/	Cadeia Superior	3	3	MATRICULA:		HU SIM
<u>C</u> RIADA ┥	Cadeia Inferior	16	5	CRIADA		HU SIM
	— Intervalos de Impres	são —				RO SIM
			Lin	e Até na Col Linha Gel		
	Prin Telas B	neira Te Pestant	es 5	2 24 -1	$\square$	
PF3=SAID	Telast	Definições de Rolagem				
A <b>_</b> + a	Definições de Rolage					

Personalizar Perfis (Cadeia Inferior)

#### Passo 8 – Intervalos de Impressão

Primeira Tela – Digite as coordenadas de linha e coluna do bloco de texto retangular que o ZipPrint deve imprimir a partir da primeira tela da consulta.

- Em De, digite a linha e a coluna do primeiro caractere do bloco de texto (canto superior esquerdo do bloco). Não utilize -1 nesses campos.
- Em Até, digite a linha e coluna do último caractere do bloco de texto (canto inferior direito do bloco).
  - Utilize-1 como o valor Col para indicar que deseja incluir todos os caracteres até a última coluna exibível na tela.
  - Utilize-1 como o valor Linha para indicar que deseja incluir todas as linhas na tela até a última linha.



#### Manual HOD v13 – SUPCD/CDATE/CDAPA



Intervalos de Impressão (Primeira Tela)

#### Passo 9 – Intervalos de Impressão

Telas Restantes – Digite as coordenadas de linha e coluna do bloco de texto que o ZipPrint deve imprimir a partir das telas restantes da consulta.

- Em De, digite a linha e a coluna do primeiro caractere do bloco de texto (canto superior esquerdo do bloco). Não utilize -1 nesses campos.
- Em Até, digite a linha e coluna do último caractere do bloco de texto (canto inferior direito do bloco).
  - Utilize -1 como o valor Col para indicar que deseja incluir todos os caracteres até a última coluna exibível na tela.
  - Utilize -1 como o valor Linha para indicar que deseja incluir todas as linhas na tela até a última linha.



#### Manual HOD v13 – SUPCD/CDATE/CDAPA



Intervalos de Impressão (Telas Restantes)

#### Passo 10 – Intervalos de Impressão

Incluir Cadeia Inferior – Selecione essa caixa de opções para que o ZipPrint imprima a linha na última página que contém a Cadeia Inferior, (se essa linha estiver dentro do intervalo de impressão das Telas Restante) ou limpe essa caixa de opções para que o ZipPrint imprima as linhas da última página até, mas não incluindo, a linha que contém a Cadeia Inferior (se essas linhas estiverem dentro do intervalo de impressão das Telas Restantes).



Intervalos de Impressão (Incluir a Cadeira Inferior)

#### Passo 11 – Definições de Rolagem

Restaurar Posição da Tela após Impressão – Selecione esta caixa de opções para que o ZipPrint restaure a posição da tela original após concluir a impressão. Limpe esta caixa de

opções para que o ZipPrint deixe o documento posicionado na última tela após a impressão.

Intervalos de Impressão						
	De	A	té			
	Linha	Col	Linha	Col		
Primeira Tela	1	3	22	-1		
Telas Restantes	10	5	22	-1		
Incluir a Cadeia Inferior						
— Definições de Rolagem —	Definições de Rolagem					
Avanç	ar	Voltar				
Teclas PF8		PF7				
( Restaurar P	osição	da Tela	após I	mpress	šo	
Novo Excluir						

Definições de Rolagem

**Observação:** por padrão, as teclas de rolagem são PF8 para avançar e PF7 para retornar.

#### 4.2.2.2. Imprimindo o Resultado de Uma Consulta

Para imprimir o resultado de uma consulta, após a definição do perfil, pode-se optar por duas formas:

Escolhendo Imprimir a Partir do Aplicativo – Automático, o próprio HOD escolhera entre os perfis programados aquele cujas definições sejam idênticas aos apresentados na tela de resultado da consulta.



ZipPrint (Imprimir a partir do Aplicativo - Auto)



Escolhendo Imprimindo a Partir do Aplicativo – Selecionar Perfil, o usuário devera escolher dentre os perfis programados aquele que atende o resultado da consulta.



*ZipPrint (Imprimir a partir do Aplicativo - Selecionar Perfil...)* 

Selecione o perfil adequado e clique no botão "OK":

Selecionar Aplicativo		×
Nome do Aplicativo	Novo perfil	~
ОК	Cancelar Aju	da

Caso o perfil selecionado não corresponda a consulta, a seguinte mensagem aparecera:

🕒 ATENÇÃO 🛛 🗙
A cadeia do perfil selecionado
EDIT
Não corresponde à cadeia real
OK

Clique no botão "OK" e selecione o perfil adequado para impressão da consulta.

**Importante**: Caso a mensagem acima se repita para a consulta desejada, será necessário revisar os campos informados (atentar para a posição inicial de cada palavra e verificar a sua formatação – caixa baixa / caixa alta).



## 4.2.3. Remapear funções do Teclado

Para facilitar a utilização de certos recursos no HOD, existe a possibilidade de se utilizar teclas de atalho (combinações de teclas que produzem uma certa ação).

Para visualizar ou remapear as funções do teclado, é necessário realizar os seguintes passos:

#### Passo 1 – Visualizar:

Clique no ícone "remapear funções do teclado", conforme figura abaixo:



Remapear funções do teclado

#### Passo 2 – Visualizar:

Aparecerá a tela de atribuição de teclas, conforme a seguir:

#### Manual HOD v13 - SUPCD/CDATE/CDAPA



📵 Teclado - Definição de Sessão HOD (1	Ferminal 3270 - A -	KWVAF —	o x
Opções de Arquivo do Teclado	Disposição	o do teclado	
Abrir	● Sim (	⊖ Não	
Atribuição de Teclas Repetição de Tecla			
Categoria Caracteres			$\sim$
Caracteres		Tecla	
#			^
*			
0			
1			
2			
3			
5			
6			
7			~
Atribuir uma Tecla Anular Atri	buição de Tecla	Funções Persona	izadas
Repor Tecla Rep	or Todas	Procurar a Te	ecla
OK Salvar Salva	ar Como C	Cancelar Ajuda	

Remapear funções do teclado (Atribuição de teclas)

Navegue pelo campo "Categoria" para visualizar as demais teclas de atalho criadas:

📵 Teclado - Definição de Sessão HOD (Terminal 3270 - A - KWVAF 🛛 🛛 🛛 🗙							×
— Opções de A	rquivo do Tec	lado	— Disposiçã	io do teclado	)		
Abrir 🖲 Sim 🔿 Nǎo							
Atribuição de	Teclas Repe	tição de Tecla					
Categoria	Caracteres						$\sim$
Caracteres Caracteres Funções do Sistema Central							
#	Funções Per - Comandos o	sonalizadas de Menu					
*							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							¥
Atribuir u	ima Tecla	Anular Atribuição	o de Tecla	Funçõe	s Persona	lizadas	
Repor	Tecla	Repor Too	las	Pro	ocurar a T	ecla	
	OK Salv	var Salvar Con	no	Cancelar	Ajuda		

Remapear funções do teclado (Categoria)



#### Passo 3 – Remapear:

Selecione o comando a ser redefinido e clique no botão "Atribuir uma Tecla". Depois digite a tecla ou o conjunto de teclas que será utilizado para executar a função selecionada.

📵 Teclado - Definição de S	🕑 Teclado - Definição de Sessão HOD (Terminal 3270 - A - KWVAF 🗕 🛛 🗙							
<ul> <li>Opções de Arquivo do Tec</li> </ul>	lado — Disposição	do teclado						
Abrir	● Sim (	⊃ Não						
Atribuição de Teclas Repe	Atribuição de Teclas Repetição de Tecla							
Categoria Comandos o	de Menu	~						
Comandos de Menu		Tecla						
Imprimir Arquivo CM	//S	^						
Imprimir Coleta na S	aída							
Imprimir e Excluir Co	oleta							
Imprimir e Manter Coleta								
Imprimir Gráficos								
Imprimir Tela		Ctrl+ P						
Incluir Botão								
Information Center								
Limpar Campos								
Modo de Caneta Ótio	Modo de Caneta Ótica							
Atribuir uma Tecla	Anular Atribuição de Tecla	Funções Personalizadas						
Repor Tecla	Repor Todas	Procurar a Tecla						
OK Salv	var Salvar Como C	ancelar Ajuda						

Remapear funções do teclado (Atribuir uma Tecla)

**Observação:** Caso já exista uma tecla de atalho definida, essa não será excluída. A nova e a antiga tecla serão aceitas para uma mesma função.

#### 4.3. Sessão de Impressão

O HOD apresenta sessões de impressão configuradas que deverão ser ativadas previamente ao comando de impressão.

**Observação:** Por definição, as sessões de impressão não são iniciadas automaticamente.

#### 4.3.1. Ativando a Sessão de Impressão

Para ativar uma sessão de impressora, selecione a impressora desejada nas sessões configuradas, clique sobre a mesma com o botão direito do mouse e marque Iniciar Sessão.

😣 🖱 💷 Rede Receita Federal - HOD	
Host On-Demand Client	
Sessão Configurada Dé um clique duplo em um ícone para iniciar uma sessão. 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270	Sessões Ativas Terminal 3270 A Impressora 3270 B S Impressora 3270 C
Ajuda Console Java	

A impressora ativa aparecerá no lado direito da tela (Sessões Ativas). Somente poderá existir uma sessão de impressora ativa por vez.

É imprescindível que, no momento da solicitação de impressão de um relatório, exista pelo mesmo uma sessão de impressora ativa com status conectado.

😣 🖱 💿 Rede Receita Federal - HOD		
Host On-Demand Client		
Sessão Configurada     Procurar       Dé um clique duplo em um icone para iniciar uma sessão.     Procurar       3270     3270       3270     3270	Sessões Ativas Terminal 3270 A Impressora 3270 B	
Terminal 3270 Impressora Relatorios 80 Relatorios 3270 colunas 132 colunas		
Ajuda Console Java		

Iniciar Sessão de Impressão

**Importante:** A seguir será apresentada a janela da sessão de impressora que não pode ser fechada, mas apenas minimizada.

O netname da impressora é o mesmo do terminal ativo para cada usuário (vinculado ao CPF), trocando-se apenas a letra V por P na terceira posição (Internet) ou T por I (Intranet Serpro). Por exemplo, se o netname de terminal começar com KWV o netname da impressora será iniciado por KWP.

Impressora de sessão iniciada



800	Impressora 3270 - B - KWPP9594	
<u>A</u> rquivo	<u>E</u> xibir <u>C</u> omunicação <u>Aj</u> uda	
	www47.receita.fazenda.gov.br	
	Sessão: <mark>Conectado</mark>	
	Job de impressão: Nenhum	
	Status do dispositivo: Ready	
Ð	LPT1	
	Cancelar Job Ajuda	
MAp+ b		
	🔺 💉 www47.receita.fazenda.gov.br:23000 🗕 1	168

**Observação:** o Netname de impressora deverá ser informado durante as impressões endereçadas.

## 4.3.2. Configurando uma nova Sessão de Impressão

Clique com o botão direito do mouse sobre a impressora padrão (Impressora 3270) e marque Copiar.

😣 🖨 💷 Rede Receita Federal - HOD			
Host On-Demand Client			
Sessão Configurada Dê um clique duplo em um ícone para iniciar uma sessão.	Sessões Ativas		
3270     3270       Iniciar Sessão       Terminal 3270       Ir       Copiar       as       132 colunas       Organizar Ícones >       Propriedades			
Ajuda Console Java			

Copiar Sessão de Impressão



Clique com o botão direito do mouse sobre a nova impressora e clique em Propriedades.

😣 🔿 🗊 Rede Receita Federal - HOD			
Host On-Demand Client			
Sessão Configurada Dê um clique duplo em um ícone para iniciar uma sessão.	Sessões Ativas		
3270 Terminal 3270 3270 3270 Terminal 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 Copiar 3270 Copiar 3270 Copiar			
Ajuda Console Java			

Sessão de Impressão (menu Propriedades)

Na ficha Conexão, campo Nome da Sessão, dê o nome da nova impressora, por exemplo SINCOR.

😣 1:Impressora 3270			
Conexão	Conexão		
- Opções de Início	Nome da Sessão	Sincor	
<ul> <li>Idioma</li> <li>Configuração da Impressora</li> </ul>	Endereço de Destino	www47.receita.fazenda.gov.br	
— Configuração de Página	Porta de Destino	23000	
	Protocolo	Telnet - TLS	-
	Nome da LU ou do Conjunto		
	Tamanho de Impressora-Buffer	1920	•
	Página de Códigos do Host	037 Brasil	-
	Conexão Automática	Sim ○ Não	
	Reconexão Automática	⊖ Sim	
	ОК	Cancelar Ajuda	

Sessão de Impressão (Nome da Sessão)

Abra a ficha Configuração de Página e configure as opções de impressão de acordo com o desejado. Ao terminar a configuração, clique em OK para gravar as alterações.



#### Manual HOD v13 - SUPCD/CDATE/CDAPA

Impressora 3270			×
- Conexão	Configuração de Página		
Servidores de Backup	Caracteres por polegada	10 ~	
Servidor Proxy TLS/SSL	Linhas por polegada	6 ~	
SLP ⊡-Preferências	Máximo de Linhas por Página	60	
Opções de Início	Máximo de Caracteres por Linha	80	
Configuração da Impressora	Tipo de letra	Courier New	
Configuração de Pagina		Seleccionar Tipo de letra	
	Suprimir Linhas Nulas	◯ Sim	
	Imprimir Nulos como Espaços	◉ Sim ○ Não	
	Suprimir NL		
	Se CR em MPP+1	🔾 Sim 🔘 Não	
	Se NL em MPP+1	◯ Sim	
	Ignorar FF quando na Primeira Posição	◯ Sim ◉ Não	
	FF Ocupa Espaço quando Antes de Dados	● Sim ○ Não	
	Posição de Avanço do Papel	Qualquer posição 🗸 🗸 🗸	
			Opções Avançadas
OK Cancelar Ajuda			



Configuração de Página (Impressora 3270)

Explicando as opções de configuração:

- **Caracteres por polegada**: Quantidade de caracteres a serem impressos em uma polegada, na horizontal. Quando aumentamos este valor, os caracteres são impressos mais próximos uns dos outros como em "teste"; e se diminuímos, o espaço entre eles aumenta, como em "teste".
- Linhas por polegada: Quantidade de linhas a serem impressas em uma polegada, na vertical. Quando aumentamos este valor as linhas são impressas bem próximas umas das outras, se diminuímos os espaços entre as linhas aumentam.
- Máximo de Linhas por página: Quantidade máxima de linhas que o HOD envia para a impressora antes de solicitar a troca de página. A configuração padrão desta opção é 60 linhas, mas alguns sistemas (como o COMPROT) enviam relatórios com mais de 60 linhas, assim este valor deve ser modificado para uma melhor adaptação aos diversos sistemas.
- Máximo de caracteres por linha: Quantidade máxima de caracteres que o HOD envia para a impressora antes de solicitar que esta inicie uma nova linha.
- Fonte: Fonte utilizada nas impressões do HOD. Recomendamos fortemente que a fonte "Courier New" seja utilizada. A utilização de outras fontes pode comprometer a organização dos relatórios impressos.
- **Suprimir linhas nulas**: Existem sistemas que enviam linhas em branco para serem impressas; nestes casos, esta configuração é necessária para descartar estas linhas.
- Imprimir nulos como espaços: Especifica se os caracteres nulos (ou não reconhecidos pela impressora) serão ou não impressos como espaços no relatório. Esta configuração também varia nos diversos sistemas.
- Suprimir NL se CR em MPP+1: Esta configuração exclui a nova linha quando o caractere de "retorno de carro" é enviado uma posição após o término da linha. Por exemplo, se na configuração do HOD uma linha deve ter 80 caracteres, quando um caractere de retorno de carro é recebido na posição 81 da linha, a nova linha gerada por este caractere é descartada, visto que se atingiu a quantidade total possível de caracteres por linha.
- Suprimir NL se NR em MPP+1: Esta configuração exclui a nova linha quando o caractere de "nova linha" é enviado uma posição após o término da linha. Por exemplo, se na configuração do HOD uma linha deve ter 80 caracteres, quando um caractere de nova linha é recebido na posição 81 da linha, a nova linha gerada por este caractere é descartada, visto que se atingiu a quantidade total possível de caracteres por linha.
- Ignorar FF quando na primeira posição: Ignorar o caractere FF (avançar uma página) quando este for recebido na primeira posição de uma página.



- **FF ocupa espaço, quando antes de dados**: Indica se o caractere FF recebido (e ignorado pela opção anterior) deve ocupar espaço quando recebido antes de dados.
- Posição de Avanço do Papel: Especifica em qual posição pode ser recebido o caractere de avanço de papel, se somente na primeira coluna ou em qualquer posição da linha.

# 5. Procedimentos para remoção do HOD

Caso seja necessário remover os arquivos baixados e instalados do HOD v13, seguir os passos a seguir.

#### Passo 1:

Abra o navegador e digite o endereço do emulador seguido de /hod/HODRemove.html, por exemplo, para remover o Emulador HOD Conveniados acessado no endereço <u>http://www47.receita.fazenda.gov.br</u>, digite o endereço completo abaixo:

<u>http://www47.receita.fazenda.gov.br/hod/HODRemove.html</u>. Uma mensagem de confirmação (ver a seguir) será apresentada. Clique no botão "OK" para prosseguir:

8 🗉 🛛	O site "http://www47.receita.fazenda.gov.br" diz	::	
?	Deseja remover todos os clientes armazenados er instalados deste servidor?	m cache do Host On-Demand	



Confirmação de remoção do cache do HOD

Após finalização do procedimento, clique novamente no botão "OK":



Confirmação de remoção do cache do HOD

**Observação:** poderão ser exibidas outras janelas de Confirmação ou Permissão de Acesso a Aplicação pelo Site, neste caso deve-se confirmar e dar permissão.

#### Passo 2:

Abrir o Painel de Controle do Java ou "Java Control Panel" para excluir todos as applets do HOD v13 que estão no cache do Java Plug-in.

Após a abertura do Painel de Controle do Java, na aba "Geral" clique no botão "Exibir".

😣 😑 Painel de Controle Java	
Geral Java Segurança Avançado	
Sobre	
Exibe as Informações de Versão sobre o Painel de Controle Ja	ava.
	<u>So</u> bre
Definições de Rede	
As definições de rede são usadas durante conexões com a Int Java usará as definições de rede do seu Web browser. Somen devem modificar essas definições.	ernet. Por padrão, o Ite usuários avançados
	Defi <u>n</u> ições de Rede
Arquivos Temporários na Internet	
Os arquivos usados nos aplicativos Java são armazenados em serem executados posteriormente de forma mais rápida. Son avançados devem excluir arquivos ou modificar essas definiçõ	uma pasta especial para nente usuários óes.
Defi	nições <u>E</u> xibir
O Java no browser está ativado.	
Consulte a guia Segurança	
ОК	Cancelar Aplicar

Painel de Controle Java

Na lista de seleção "Mostrar", clique em "Recursos", em seguida localize e selecione todos as applets contendo a URL referente ao HOD a ser excluído (por exemplo, <u>http://www47.receita.fazenda.gov.br</u>). Pode-se utilizar as teclas "Ctrl" ou "Shift" para a seleção múltipla.

Visualizador de Cache Java



Manual HOD v13 - SUPCD/CDATE/CDAPA

	de Cacile Java					
Mostrar: Recursos	; 🔹 🔹 🛅 🔀 Tai	manho Instala	ado: 0.0 KB -	Tamanho	Armazenado	er
Nome	URL	Modificado	Expirado	Versão	Tamanho	
CachedApp	http://acesso.serpro/hod/Cac	21/10/2013			88 KB	
Ccsizej2jar	http://acesso.serpro/hod/ccsi	21/10/2013			3.6 KB	
ccversions2	http://acesso.serpro/hod/ccv	21/10/2013			10 KB	
cached_pt	http://acesso.serpro/hod/ms	21/10/2013			17 KB	
CachedApp	http://www47.receita.fazend	08/11/2017			104 KB	
ᡖ HODDetec	http://www47.receita.fazend	08/11/2017			31 KB	
cached_pt	http://www47.receita.fazend	24/03/2017			18 KB 🧧	
securitypac	https://javadl-esd-secure.ora	17/07/2018	17/08/2018		20 KB	
CachedApp	https://www47.receita.fazen	08/11/2017			57 KB	
👌 WSCachedS	https://www47.receita.fazen	08/11/2017			66 KB	
🕖 WSCachedS	https://www47.receita.fazen				2.7 KB	
Ccsizej2jar	https://www47.receita.fazen	08/11/2017			3.6 KB	
ccversions2	https://www47.receita.fazen	08/11/2017			10 KB	
					Fechar	

Após selecionar todas as applets, clique no botão vermelho em forma de X. Aguarde e exclusão dos arquivos e clique em Fechar.

**Observação:** a localização das teclas ou janelas pode variar conforme a versão da máquina virtual Java instalada.

#### Passo 3:

Excluir as configurações da sessão de terminal e da(s) impressora(s) no diretório Home de cada usuário. Toda e qualquer alteração que o usuário realizar na configuração da sessão de terminal ou impressora(s) serão armazenadas neste diretório sob o nome cfg0.xx (terminal) e cfgn.xx (impressoras), onde o n é um número sequencial começando em 2 e xx é a extensão dos arquivos de configuração (cf e df). Quando uma nova instalação do HOD v13 for realizada, prevalecerão as configurações das sessões existentes neste diretório caso não tenham sido excluídas.

Caso não seja necessário guardar as alterações que o usuário tenha feita nas configurações (cor, fonte, etc.), excluir os diretórios: Microsoft Windows 7: X:\Users\*nome\_do\_usuario*\HODData. Microsoft Windows 8.1: X:\Users\*nome\_do\_usuario*\HODData.

Microsoft Windows 10: X:\Users\*nome\_do\_usuario*\HODData.

GNU/Linux: /home/nome do usuário/HODData.



# 6. Impressão endereçada nos sistemas operacionais GNU/Linux

A seguir será demonstrada a solução para a impressão endereçada de relatórios nos sistemas operacionais Ubuntu e Fedora utilizando os seus respectivos gerenciadores de impressão:

Ubuntu (Gnome) GTKLP

1º Passo:

Possuir os respectivos gerenciadores de impressão instalados e corretamente configurados.

2º Passo - Criando o arquivo hodprint:

Para iniciar a configuração da impressão corporativa é necessário criar um arquivo chamado hodprint no diretório "/usr/bin". Este arquivo repassa os relatórios gerados ao gerenciador de impressão.

O conteúdo do arquivo hodprint, deve ser o seguinte:

#!/bin/bash
ger\_imp \$1
rm -f \$1

Onde ger imp será o gerenciador de impressão instalado (trocar por GTKLP ou Kprinter).

O arquivo gerado deverá ter atributo de executável para os usuários (executar o comando chmod 755 hodprint).

Observação: para criar o arquivo hodprint no diretório acima especificado será necessário possuir perfil de root.

3º Passo – Iniciando a sessão da Impressora 3270:

Após acessar o HOD inicie a sessão da Impressora 3270.

Observação: caso tenha alguma dúvida de como iniciar a sessão revise o tópico "4.3.1. Ativando a Sessão de Impressão".



4º Passo – Configurando o caminho de impressão:

Na tela apresentada navegue pelo menu "Arquivo -> Configuração de impressora ..." :

😣 🗐 🗊 Impressora 327	0 - B - KWPP9594
<u>Arquivo</u> <u>Exibir</u> <u>C</u> omunicação	Ajuda
<u>I</u> mprimir Página de Teste <u>Ej</u> etar Página	nda gov br
Configurar Impre <u>s</u> sora	ind.gov.n
Configuração da Página	
<u>S</u> alvar e Sair	
Confirmar ao <u>S</u> air	<u>10</u>
Job de impressão: Status do dispositive	Nenhum o: <mark>Ready</mark>
Cance	elar Job Ajuda
MAp+ b	
🔺 🗡 v	vww47.receita.fazenda.gov.br:23000 🔒 168
Configu	rar Impressora 3270

A tela a seguir será mostrada, clique no botão "Reconfigurar Todos":

🔮 Configuração da Impressora 🛛 🗙		
Imprimir em	Impressora 👻	
Imprimir Para Arquivo		
Utilizar PDF Adobe	● Sim ○ Não	
Arquivos Separados	⊖ Sim	
Exibir Todos os Arquivos no Navegador	🔿 Sim 🖲 Não	
Caminho e Nome do Arquivo	/tmp/hodprint.*   hodprint \$ <	
Tabela de Definição da Impressora	Impressora modo texto Básico ASCII 🔹	
Nome da Impressora	LPT 1	
OK Cancelar	Reconfigurar Todos Ajuda	
Configuração da Impressora		



Após clicar no botão "Reconfigurar todos" altere as configurações conforme abaixo:

📓 Configuração da Impressora 🗙		
Imprimir em	Arquivo	
Imprimir Para Arquivo		
Utilizar PDF Adobe	◉ Sim ◯ Não	
Arquivos Separados	🔿 Sim 🖲 Não	
Exibir Todos os Arquivos no Navegador	⊖ Sim	
Caminho e Nome do Arquivo	/tmp/hodprint.*   hodprint \$ <	
Tabela de Definição da Impressora	Impressora modo texto Básico ASCII 💌	
Nome da Impressora	LPT 1	
OK Cancelar	Reconfigurar Todos Ajuda	

Configuração da Impressora (Reconfigurar Todos)

O conteúdo do campo "Caminho e Nome do Arquivo" deverá ser :

#### /tmp/hodprint.\* | hodprint \$<</pre>

Clique no botão "OK".

#### Passo 5:

Realize o mesmo procedimento para todas as sessões de impressão 3270 que serão utilizadas.

Pronto, a partir deste momento os relatórios poderão ser impressos em impressoras corporativas e locais.

# 7. Tratamento de Mensagens de Erro e de Alerta

Este Capítulo apresenta um conjunto de mensagens de erros e alertas que poderão ocorrer durante o uso do HOD.

Para facilitar a identificação de uma ocorrência, as mensagens foram categorizadas em grupos, tais como estação de trabalho do usuário, servidor Web, grande porte etc.

Em todas as mensagens são apresentadas orientações sobre procedimentos a serem adotados pelos usuários, principalmente nos casos de regularização do acesso ou acionamento da equipe técnica.



# 7.1. Grupo 1 – HOD Estação de Trabalho

#### Ocorrência e Tratamento

#### Problema: Não é possível acessar o endereço do HOD.

Ação do Usuário: Contactar a equipe que presta o suporte de rede local e solicitar a validação dos passos descritos no item "2. Pré-requisitos"

#### Problema: Após autenticação (login / senha) a Janela do terminal não abre.

Ação do Usuário: Contactar a equipe que presta o suporte de rede local e solicitar a validação dos passos descritos no item "2. Pré-requisitos" (Bloqueio de Pop-ups do navegador e o correto funcionamento da máquina virtual instalada).

#### Problema: Impressão de telas ou Múltiplas Telas não imprime relatórios.

Ação do Usuário: Verificar se outros aplicativos instalados na estação apresentam o mesmo problema. Contactar a equipe que presta o suporte de rede local e solicitar auxílio na impressão dos relatórios.

#### Para sistemas operacionais Linux:

Verificar se os passos descritos no item "6. Impressão nos sistemas operacionais GNU/Linux" foram realizados.

Verificar se o modo de impressão Java está desabilitado conforme descrito no item "4.2.2.1, 1º Passo".

#### Problema: Impressora 3270 não imprime relatórios.

Ação do Usuário: Abrir o painel de controle do HOD 13 e verificar se há sessão de impressora ativa (raio azul ao lado do nome da impressora em sessão ativa). Se não, ativar uma sessão de impressora (ver Item 4.3.1 deste manual).

#### Para sistemas operacionais Linux:

Verificar se os passos descritos no item "6. Impressão nos sistemas operacionais GNU/Linux" foram realizados.



# 7.2. Grupo 2 – HOD Autenticação

No caso do acesso por Código e Senha, a validação dos dados do usuário será feita pelo próprio Senha Rede que devolverá ao *servlet* um código de retorno, indicando o sucesso ou o insucesso da solicitação.

Código	Mensagem / Ação
2	Mensagem: Senha não confere. Ação do Usuário: Informe corretamente sua senha
3	Mensagem: Código inválido ou usuário não cadastrado. Ação do Usuário: Redigite seu código ou contate seu cadastrador.
4	Mensagem: Usuário bloqueado, inativo ou suspenso. Ação do Usuário: Contate o seu cadastrador.
5	Mensagem: Usuário não habilitado na aplicação solicitada. Ação do Usuário: Contate seu cadastrador.
6	Mensagem: Não foi possível validar os dados. Ação do Usuário: Tente novamente. Caso o problema persista contate o seu cadastrador.
7	Mensagem: Problemas na recuperação do sistema. Ação do Usuário: Forneça o nome correto do sistema. Em caso de dúvidas consulte o seu cadastrador.
8	Mensagem: Sistema inativo. Ação do Usuário: Consulte o seu cadastrador.
18	Mensagem: Usuário revogado no sistema. Ação do Usuário: Contate seu Cadastrador.
24	Mensagem: Sistema expirado. Ação do Usuário: Consulte seu cadastrador.
25	Mensagem: Dia atual fora do período de utilização do sistema. Ação do Usuário: Verifique os dias de disponibilidade do sistema.
26	Mensagem: Hora atual fora do horário de utilização do sistema. Ação do Usuário: Verifique o horário de disponibilidade do sistema.



# 7.3. Grupo 3 – HOD CICS

HOD CICS é a parte da solução HOD composta por três CICS (Customer Information Control System): DW (Descanso Web), VW (Validador) e RW (Contabilizador e Repositório). Sua finalidade é gerenciar e garantir a segurança no acesso ao ambiente mainframe do SERPRO. Para tal, trabalha em parceria com os CICS Senha-Rede e Roteadores de Aplicações.

Os acessos HOD que forem considerados anormais ou incorretos serão desviados para o CICS RW e os seus usuários receberão uma das telas abaixo:

Código	Mensagem / Ação
0	Mensagem: Favor encerrar o navegador. Esta mensagem é apenas orientadora de ação, não sendo erro.
1	Mensagem: Tempo limite para o estabelecimento de sessão esgotado. Ação do Usuário: Encerrar o seu Navegador e tentar novo acesso. Caso o problema se repita: abrir um chamado na Central de Serviços do Serpro anexando cópia da tela de erro ou informe netname utilizado, horário do problema e código de erro 1.
2	Mensagem: Erro no HOD CICS ao tentar conexão com Senha Rede. Ação do Usuário: Encerrar o seu Navegador e tentar novo acesso. Caso o problema se repita: abrir um chamado na Central de Serviços do Serpro anexando cópia da tela de erro ou informe netname utilizado, horário do problema e código de erro 2.
3	Mensagem: Acesso indevido, retorno inválido do Senha Rede ou Sessão Expirada. Encerrar o seu navegador e refazer a conexão. Código=3. Ação do Usuário: Encerrar o seu Navegador e tentar novo acesso. Caso o problema se repita: abrir um chamado na Central de Serviços do Serpro anexando cópia da tela de erro ou informe netname utilizado, horário do problema e código de erro 3.



# 7.4. Grupo 4 – HOD Ambiente 3270

As mensagens apresentadas pelo HOD Ambiente 3270 serão descritas pelo OIA, *Operator Information Area,* que é a área na parte inferior da tela de emulação (terminal ou impressora), destacada em vermelho, onde os indicadores de sessão e mensagens são mostrados.



Terminal 3270 (Operator Information Area)

A lista abaixo apresenta os campos de informação acompanhados de uma explicação. Status da Unidade de Controle (Coluna 1)

M uma conexão com servidor o Telnet foi estabelecida

Protocolo da Conexão (Coluna 2)

A o protocolo é TCP/IP

Sistema Disponível (Coluna 3)

\* a sessão está conectada com um programa aplicativo (conexão LU-LU)

**p** a sessão está conectada a um host, mas não a uma aplicação (conexão SSCP-LU)

**?** a sessão não está conectada nem foi recebida nenhuma ligação

Segurança (Coluna 4)

Quando os dados da sessão estão sendo criptografados, aparece um sinal de + nessa coluna.

Nome Abreviado da Sessão (Coluna 7)

Um caractere simples (a-z) identifica a sessão do host. Entrada Interditada (Coluna 9-17)



X [ ] ou X 🕜	É necessário tempo para o sistema host executar uma função (somente sessão 3270). Aguarde.
X SYSTEM	O host travou o teclado. Aguarde.
X<-o-> <sup>ou</sup> x <sup>←</sup> ऱ्र →	Você tentou digitar, inserir, apagar ou excluir um caractere quando o cursor estava em uma área protegida. Mova o cursor para uma posição desprotegida e repita a operação (somente sessão 3270).
X -f	Você solicitou uma função que não é suportada na sessão atual.

Linha atual do cursor e número de coluna (Colunas 75-80) Mensagens de Comunicação (Colunas 19-26)

Essas mensagens são precedidas por um símbolo de raio partido ( ) se a sessão estiver usando a fonte IBM 3270; se não estiver, elas serão precedidas por COMM ou PROG.



# 8. Glossário

**APPLET**: programa executado a partir de outro programa e que não pode ser executado diretamente pelo sistema operacional. Exemplo: applets Java embutidas em HTML para execução em páginas web.

**CICS**: sigla para "Customer Information Control System", programa da IBM que permite que transações em terminais remotos sejam processadas.

**EMULAÇÃO**: uso de programa que permite que um sistema execute programas escritos para outro sistema

HOST: no SNA é o computador principal ou primário, tipicamente um mainframe.

**JAVA**: linguagem de programação criada pela SUN Microsystems, inicialmente para pequenos dispositivos, mas que se popularizou no desenvolvimento de applets para web.

**LU**: no SNA, abreviatura para "logical unit", unidade que permite que usuários se comuniquem entre si e tenham acesso a recursos da rede.

**MAINFRAME**: computador com alta capacidade de processamento.

**NETNAME**: nome de um recurso de rede, por exemplo, netname de terminal e netname de impressora.

**SNA**: sigla para "Systems Network Architecture", estrutura lógica, protocolos e sequências operacionais para transmitir unidades de informação numa rede.

**TELNET**: protocolo que provê conexão de terminais remotos.

**TERMINAL**: dispositivo, geralmente equipado com teclado e tela, capaz de enviar e receber informações utilizando uma linha de comunicação.

**TERMINAL 3270**: terminal capaz de se comunicar com host SNA.

**SERVLET**: pequeno programa executado num servidor; geralmente é uma applet Java executada num servidor web.

**SSL**: sigla para "Secure Sockets Layer", protocolo desenvolvido pela Netscape para transmissão de informações privadas na Internet.