

Em sua estação de trabalho utilizada na rede do Governo, duas configurações devem ser feitas, caso não consiga, solicite auxilio do técnico local.

Utilize a barra de pesquisa do Windows e digite: Meu computador



Botão direito do mouse clique em propriedades e depois em configurações Remotas:

A opção: Permitir conexões remotas deve estar ativada, conforme figura a seguir:



Em Selecionar Usuários adicione seu usuário de rede.

Em seu computador pessoal, utilizado na sua residência para conectar ao computador de trabalho realize os seguintes passos.

Na barra de pesquisa digite: VPN e clique em Configurações de VPN

Tudo Aplicativos Documentos	Email Web	o Mais 🔻	<u>م</u>
Melhor correspondência			
Configurações de VPN Configurações do sistema		ంసం	
Configurações		Configurações de VPN	
Opções avançadas de VPN	>	Configurações do sistema	
% Permitir VPN em redes limitadas	>		
% Adicionar uma conexão VPN	>	📑 Abrir	
Pesquisar na Web			
✓ vpn - Ver resultados da Web	>		
Documentos (2+)			
ר א vpn		🛱 📜 🌄 🤌 🛄 🔯 (🤊 💽 🐖

Clique em Adicionar uma nova conexão

Adicionar uma conexão VPN	
Provedor VPN	
Windows (interno)	\sim
Nome de conovão	
VPN-SGI	
Nome ou endereço do servidor	
vpn.ms.gov.br	
Tipo de VPN	
Protocolo PPTP	\sim
Tipo de informações de entrada	
Nome de usuário e senha	\sim
Nome de usuário (opcional)	
login@dominio	
Senha (opcional)	
•••••	0
🧹 Lembrar minhas informações de entrada	

Em opções de rede > alterar opções de adaptador:



Selecione a interface: vpn-sgi, botão direito do mouse, clique em propriedades:



Depois em Rede e Protocolo 4 (TCP/IPV4) - Propriedades



Selecione: Avançado e desmarque a opção utilizar gateway padrão em rede remota.

Geral As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede direcer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas. Esta caixa de seleção só é aplicável quando você está conectado a uma rede discada simultaneamente. Se a caixa for marcada, os dados que não podem ser enviados pela rede local serão encaminhados para a rede diadup. Obter um endereço IP automaticamente Usar o seguinte endereço IP: Endereço IP: Usar os seguintes endereços de servidores DNS automaticamente Usar os seguintes endereços de servidor DNS: Servidor DNS preferencial: Servidor DNS alternativo: Avançado Avançado Configurações IP DNS WINS	Propriedades de Vron-sai Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)	×	Configurações TCP/IP avançadas	×
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas. Obter um endereço IP automaticamente Usar o seguinte endereço IP: Endereço IP: Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente Obsar os seguintes endereços de servidor DNS: Servidor DNS preferencial: Servidor DNS alternativo: Avançado	Geral		Configurações IP DNS WINS	
 Obter um endereço IP automaticamente Usar o seguinte endereço IP: Endereço IP: Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente Usar os seguintes endereços de servidor DNS: Servidor DNS preferenciat: Servidor DNS alternativo: Avançado 	As configurações IP podem ser atribuídas automatic rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário solicitar ao administrador de rede as configurações I	amente se a), você precisa P adequadas.	Esta caixa de seleção só é aplicável quando você está conectado a uma rede local e a uma rede discada simultaneamente. Se a caixa for marcada, os dados que não podem ser enviados pela rede local serão encaminhados para a rede dial-up.	
O deal o degunto ordereço nº : Endereço IP: O Deter o endereço dos servidores DNS automaticamente O Usar os seguintes endereços de servidor DNS: Servidor DNS preferencial: Servidor DNS alternativo: Avançado	Obter um endereço IP automaticamente Olisar o seguinte endereço IP:		Utilizar gateway padrão em rede remota	
Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente Usar os seguintes endereços de servidor DNS: Servidor DNS preferencial: Servidor DNS alternativo: Avançado	Endereço IP:		Desabilitar adição de rota baseada na classe	
Servidor DNS preterencial:	Obter o endereço dos servidores DNS automat Usar os seguintes endereços de servidor DNS	licamente	✓ Métrica automática Métrica da interface:	
Avançado	Servidor DNS preferencial:	· ·		
		Avançado		
OK Cancelar		OK Cancelar		

Após todas as configurações serem realizadas, localize o ícone da VPN e clique para conectar

Configurações	
வி Início	VPN
Localizar uma configuração の	+ Adicionar uma conexão VPN
Rede e Internet	
•	vpn-sgi
🗇 Status	
문 Ethernet	Conectar Opções avançadas Remover
සි Conexão discada	Opções Avançadas
% VPN	Permitir VPN em redes limitadas
Proxy	Ativado
	Permitir VPN em roaming
	Ativado

Abra a área de trabalho remota e digite o nome ou IP da sua estação de trabalho e realize a conexão, utilize seu login e senha de rede para logar.

퉔 Conexão de Área de Trabalho Remota	-		×
Conexão de Área de Trabalho	o Re	mot	а
Computador: x.x.x. Nome de usuário: Nenhum especi Suas credenciais serão exigidas quando você se conec	∽		
Mostrar Opções Co	nectar	Ajud	la